


PME2020 激活报错 - 计算机日期与时间不正确

问题描述:

PME 在线激活报错 - 计算机日期与时间不正确



解决方案:

步骤如下:

方法一:

提供良好、稳定的网络连接到 PME 服务器。

方法二:

1. 打开 Windows 系统注册表

方法一: Win+R 打开运行命令 输入 regedit, 回车

方法二: 控制面板 - 管理工具 - 注册表编辑器

2. 在注册表编辑器中进入 Local_Machine\Software\Wow6432Node\Schneider Electric\Common\License 点击 License 后在右找到 CheckConnectivityTimeout, 将其值修改为 0, 按离线激活的方式去激活。 激活后将此值改还原。

