


## PME2021 安装时提示‘创建数据库失败’

### 问题描述:

运行 PME 安装程序后报如下错误

在 ION\_Data 数据库部署期间发生错误。请查看安装文件夹中的\Database\Diagnostic\ION\_Data 文件已连接更多信息




### 解决方案:

1. 找到 PME 的安装目录。


默认路径: C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert。

找到 Database 文件夹。鼠标选中 Database 文件夹后点击右键选择“属性”——“安全”——“编辑”。

点击“添加”——“高级”——“立即查找”选择如图所示的 Everyone 的用户之后点击确认。



给与 Everyone 用户组完全控制后点击确认。



再点击“重试失败的步骤”即可。

设置后的安装成功界面。

